

## Beschreibung der Feldnamen und - werte für Import Artikeldaten über Programm xo404

Aufbau der Import-Datei:

Firma (Spalte1);Artikelnummer (Spalte2);Lager-/Lieferanten-/Kundennummer (Spalte3);Feldname (Spalte4);Wert (Spalte5);

Beispiel-1: 001;4711;000;Kurztext;mobil 4711	= Artikel 4711, Kurztext auf "mobil 4711" ändern
Beispiel-2: 001;4711;001;LG-MelBest;1500	= Artikel 4711, Lager 001, Meldebestand auf "1500" ändern = Lagerangaben
Beispiel-3: 001;4711;002;LF-MinMen;2100	= Artikel 4711, Lieferant 002, Mindestbestellmenge auf "2100" ändern = Lieferantangaben
Beispiel-4: 001;4711;100001;TX-ArtNr;880012	= Artikel 4711, Kunde 100001, Artikel-Nr auf "880012" ändern = Kundenangaben

Die Spalte 3 ist in der Regel mit "000" gefüllt (siehe Beispiel-1)

Ausnahme: Lieferanten-, Kunden- oder Lagerangaben:

Bei Lagerangaben, also Felder, die mit "LG-" beginnen, steht das Lager in der Spalte 3 (siehe Beispiel-2)

Bei Lieferantenangaben, also Felder, die mit "LF-" beginnen, steht die Lieferantnummer in der Spalte 3 (siehe Beispiel-3)

Bei Kundenangaben, also Felder, die mit "TX-" beginnen, steht die Kundennummer in der Spalte 3 (siehe Beispiel-4)

Feldname (Spalte 4)	Bezeichnung	Reiter	zulässige Werte (Spalte 5)	Erklärung	Hinweis
Aktiv-Pass	Aktiv/Passiv	Basisdaten	A/P	A=aktiv, P=passiv	
Kurztext	Kurztext_Match	Basisdaten/Texte+Zoll	char (12)		
Lieferant	Lieferant	Basisdaten	0 - 999		
Produktber	Produktbereich	Basisdaten	1 - 9		
HauptGrp	Hauptgruppe	Basisdaten	0 - 99		
UnterGrp	Untergruppe	Basisdaten	0 - 999		
ErlösGrp	Erlösgruppe	Basisdaten	0 - 999		
MWSTKZ	Mehrwertsteuer-KZ	Basisdaten	1 - 7		
Bestand-JN	Bestandsführung	Basisdaten/Bestandsführung	J/N	J=Ja, N=Nein	
Bestand-LK	Bestandsf. KZ	Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware	L/K/LK/KL	L=Liter, K=Kilo	
LoseGebind	Lose/Gepackte Ware	Basisdaten	L/G	L=lose, G=Gepackte Ware	
Faktura-LK	Faktura KZ	Basisdaten/Gepackte Ware	L/K/LK/KL		
Preiseinh	Preiseinheit	Basisdaten/Preise	0 - 7		
Leihgeb-JN	Leihgebende	Basisdaten	J/N		
Verweildau	Verweildauer	Basisdaten	0 - 9		
Divers-JN	Divers-Artikel	Basisdaten	J/N		
SichStufe	Sicherheitsstufe	Basisdaten	0 - 9		
GewNetto	Gewicht pro Stück in KG netto	Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware	num (5,3)		
GewBrutto	Gewicht pro Stück in KG brutto	Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware	num (5,3)		
Bestand-JN	Bestandsführung	Basisdaten/Bestandsführung	J/N	J=Ja, N=Nein	
Bestand-LK	Bestandsf. KZ	Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware	L/K/LK/KL	L=Liter, K=Kilo	
SpzGew	Spezifisches Gewicht	Bestandsführung	num (2,5)		
BestArtNr	Bestandsartikel	Bestandsführung/Koppelung	char (8)		
FestmKZ	Festmengen-Kennzeichen	Bestandsführung	O/M/E	O=ohne, M=mit, E=erweitert	
FestmArtNr	Festmengen-Artikel	Bestandsführung/Koppelung	char (8)		
Lagerplatz	Lagerplatz	Bestandsführung	0 - 999		
VPEStck	VPE Stück/Großpack	Bestandsführung/LVS	0 - 9999		
VPEPal	VPE pro Palette	Bestandsführung	0 - 9999		
Pal-JN	Paletten zwingend	Bestandsführung	J/N		
GewNetto	Gewicht pro Stück in KG netto	Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware	num (5,3)		
GewBrutto	Gewicht pro Stück in KG brutto	Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware	num (5,3)		
MelBest	Meldebestand	Bestandsführung	num (7)		
MinBest	Mindestbestand	Bestandsführung	num (7)		
MaxBest	Maximalbestnd	Bestandsführung	num (7)		
MinMen	Mindestbestellmenge	Bestandsführung	num (7)		
Stellplatz	Stellplatz (X=oll)	Bestandsführung	char (12)		
LG-MelBest	Lager-Meldebestand	Bestandsführung (Angaben für einzelne Lager)	num (7)	<b>LÖSCHEN =&gt; löscht das Lager</b>	Spalte 3 (Lager) muss gefüllt sein!
LG-MinBest	Lager-Mindestbestand	Bestandsführung (Angaben für einzelne Lager)	num (7)		Spalte 3 (Lager) muss gefüllt sein!
LG-MaxBest	Lager-Maximalbestand	Bestandsführung (Angaben für einzelne Lager)	num (7)		Spalte 3 (Lager) muss gefüllt sein!
LG-MinMen	Lager-Mindestbestellmenge	Bestandsführung (Angaben für einzelne Lager)	num (7)		Spalte 3 (Lager) muss gefüllt sein!
Erlkto	Erlöse	Fibu+Kore	0 - 999999		
ErlktoOst	Erlöse ohne Steuer	Fibu+Kore	0 - 999999		
ErlktoEU	Erlöse EU ig.Lieferung	Fibu+Kore	0 - 999999		
WEkto	Einkauf	Fibu+Kore	0 - 999999		
WEktoOst	Einkauf ohne Steuer	Fibu+Kore	0 - 999999		
WEktoEU	Einkauf EU ig.Lieferung	Fibu+Kore	0 - 999999		
Bestandkto	Bestand	Fibu+Kore	0 - 999999		
Kostenst	Kostenstelle	Fibu+Kore	0 - 99999999		
Kostenr	Kostenträger	Fibu+Kore	char (8)		
ErlktoDat	Bis-Datum Erlöskonto	Fibu+Kore	TT.MM.JJ	siehe Erlkto	
ErlktoNeu	Erlöskonto neu	Fibu+Kore	0 - 999999	siehe Erlkto	
KtoEGDat	Bis-Datum Erlöskonto-EU	Fibu+Kore	TT.MM.JJ	siehe ErlktoEU	
KtoEGNeu	Erlöskonto-EU neu	Fibu+Kore	0 - 999999	siehe ErlktoEU	
EinEGktoDt	Bis-Datum Einkauf EU	Fibu+Kore	TT.MM.JJ	siehe WEktoEU	momentan noch ohne Funktion
EinEGktoNe	Einkauf EU neu	Fibu+Kore	0 - 999999	siehe WEktoEU	momentan noch ohne Funktion
EinkktoDat	Bis-Datum Einkauf	Fibu+Kore	TT.MM.JJ	siehe WEkto	momentan noch ohne Funktion
EinkktoNeu	Einkauf neu	Fibu+Kore	0 - 999999	siehe WEkto	momentan noch ohne Funktion
Kurztext	Kurztext_Match	Basisdaten/Texte+Zoll	char (12)		
Langtext	Langtext, max 38 Zeichen	Texte+Zoll	char (38)		
MengenKZ	Mengen-Kennzeichen	Texte+Zoll	char (2)		
Textbaust	Textbaustein	Texte+Zoll	char (2)		
WerbBrief	Werbbriefnummer	Texte+Zoll	0 - 999		
SiDaBla	Sich.DaBla	Texte+Zoll	char (8)		
SiDaB.Mail	Sich.DaBla Mail-Versand	Texte+Zoll	J/N	J=Ja, N=Nein	
GGAVKZ	GGAV-Kennz	Texte+Zoll	char (2)		
VSAKZ1	VSA-Kennz. (links)	Texte+Zoll	char (1)		
VSAKZ2	VSA-Kennz. (rechts)	Texte+Zoll	L/R/B/		
ZollKZ	Zoll-Kennzeichen	Texte+Zoll	0 - 99		
ZollErg	Zoll-Ergänzung	Texte+Zoll	G0x/M0x/S0x/G0x/MGx/GSx/FGx		
ZollcodeZ1	Empfohl. Zollcodes Zugang 1	Texte+Zoll	0 - 99		
ZollcodeZ2	Empfohl. Zollcodes Zugang 2	Texte+Zoll	0 - 99		
ZollcodeZ3	Empfohl. Zollcodes Zugang 3	Texte+Zoll	0 - 99		
ZollcodeZ4	Empfohl. Zollcodes Zugang 4	Texte+Zoll	0 - 99		
ZollcodeA1	Empfohl. Zollcodes Abgang 1	Texte+Zoll	0 - 99		
ZollcodeA2	Empfohl. Zollcodes Abgang 2	Texte+Zoll	0 - 99		
ZollcodeA3	Empfohl. Zollcodes Abgang 3	Texte+Zoll	0 - 99		
ZollcodeA4	Empfohl. Zollcodes Abgang 4	Texte+Zoll	0 - 99		
ZollTar	Zolltarifnummer	Texte+Zoll	char (10)		
LeergDruck	Leergutstand drucken	Texte+Zoll	J/N	J=Ja, N=Nein	
TX-ArtNr	Kunde-Artikel-Nr	Texte+Zoll	char (15)		Spalte 3 (Kunde) muss gefüllt sein!
KS-ArtNr	Kunde-Artikelbezeichnung	Texte+Zoll	char (38)		Spalte 3 (Kunde) muss gefüllt sein!
BestInfo1	Info Bestellerfassung 1	Texte+Zoll	char (47)		
BestInfo2	Info Bestellerfassung 2	Texte+Zoll	char (47)		
BestInfo3	Info Bestellerfassung 3	Texte+Zoll	char (47)		
UrsprLand	Ursprungsland	Texte+Zoll	char (30)		
Preiseinh	Preiseinheit	Basisdaten/Preise	0 - 7		
Altöl-EBV	Altöl/EBV	Preise	0 - 6		
EKStamm-JN	EK Stammpreis	Preise	J/N		
EKPr1	EK-Preis 1	Preise	num (5,2)		
EKBdat	Bis-Datum	Preise	TT.MM.JJ		
EKPr2	EK-Preis 2	Preise	num (5,2)		
EkGebAuf	EK Gebinde-Aufschlag	Preise	num (5,2)		
VKStamm-JN	VK Stammpreis	Preise	J/N		
VKPr1	VK-Preis 1	Preise	num (5,2)		
VKBdat	Bis-Datum	Preise	TT.MM.JJ		
VKPr2	VK-Preis 2	Preise	num (5,2)		
VKGrenzz	VK Vork. Grenzpreis	Preise	num (5,2)		
Skonto-JN	Skonto/fähig	Preise	J/N		
AufAuto-JN	Aufschl. Automatik	Preise	J/N		
AufArt-JN	Aufschl. Artikel	Preise	J/N		

PreisPflg	PreisPflg-Gruppe	Preise	0 - 999		
MinlStKz	Mineralblsteuer-KZ	Preise	0 - 14		
SondPrA	Sonderpreis A	Preise	num (5,2)		
SondPrB	Sonderpreis B	Preise	num (5,2)		
SondPrC	Sonderpreis C	Preise	num (5,2)		
SondPrD	Sonderpreis D	Preise	num (5,2)		
SondPrE	Sonderpreis E	Preise	num (5,2)		
SondPrH	Sonderpreis H	Preise	num (5,2)		
CO2Steuer	CO2-Steuer-KZ	Preise	num (2)		
StülieK-JN	Stücklisten-EK übernehmen	Preise	J/N		
Bestand-LK	Bestandsf. KZ	Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware	L/K/LK/KL	L=Liter, K=Kilo	
Faktura-LK	Faktura KZ	Basisdaten/Gepackte Ware	L/K/LK/KL		
GebArt	Gebinde-Art	Gepackte Ware	0 - 999		
Inhalt-Lt	Inhalt Liter	Gepackte Ware	num (5,2)		
Inhalt-Kg	Inhalt Kilo	Gepackte Ware	num (5,2)		
GewNetto	Gewicht pro Stück in KG netto	Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware	num (5,3)		
GewBrutto	Gewicht pro Stück in KG brutto	Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware	num (5,3)		
LiefArtNr	Lieferantenartikelnummer	Koppelung	char (16)		
KalkArtNr	Kalkulationsartikel	Koppelung	char (8)		
BestArtNr	Bestandsartikel	Bestandsführung/Koppelung	char (8)		
FestmArtNr	Festmengenartikel	Bestandsführung/Koppelung	char (8)		
PreisArtNr	Preisbasisartikel	Koppelung	char (8)		
StatArtNr	Statistikartikel	Koppelung	char (20)		
WSLVArtNr	WS/LV Artikelnummer	Koppelung	char (16)		
OiltArtNr	Oiltainer-Artikelnummer	Koppelung	char (8)		
DockArtNr	Docking-Artikelnummer	Docking/Koppelung	0 - 999		
MesstechPC	Meßtechn. Produktcode	Koppelung	0 - 99		
AddArtNr	Additiv-Artikelnummer	Koppelung	char (8)		
TechnArt-JN	Technik-Artikel	Koppelung	J/N		
SLNArt-JN	SLN-Artikel	Koppelung	J/N		
TKArt-JN	Tankstellen-Artikel	Koppelung	J/N		
CotArt-JN	COTAS Artikel	Koppelung	J/N		
WebArt-JN	Webshop-Artikel	Koppelung	J/N		
Speedtime	Speedtime-Artikel	Koppelung	J/N		
Dispo	Ausgabe an Dispo-System	Koppelung	J/N		
sicherArt	sicherheitsrelevanter Artikel	Koppelung	J/N		
ohneFracht	ohne Fracht	Koppelung	J/N		
Flasch.Gas	Flaschengas	Koppelung	J/N		
LBestSperr	für Lieferantenbestellungen sperren	Koppelung	J/N		
ChemikalVV	unterliegt der Chemikalien-Verbotsverordnung	Koppelung	J/N		
FGasArt-JN	Flüssiggas-Artikel	Fl.Gas	J/N		
FGasart	Gasart	Fl.Gas	char (2)		
FGasAnlieF	Euro pro Anlieferung	Fl.Gas	num (5,2)		
DockArtNr	Docking-Artikelnummer	Docking/Koppelung	0 - 999		
DockSpzGew	Spezifisches Gewicht	Docking	num (4,1)		
DockRefTmp	zugehörige Referenztemperatur	Docking	num (3,1)		
DockAddKon	Additiv-Konzentrat	Docking	0 - 99999		
DockAddFak	Additiv-Faktura	Docking	E/N	E=extra ausweisen, N=nicht extra ausweisen	
DockGGVSKI	GGVS-Klasse	Docking	char (2)		
Scabpfl.	Scan-Pflicht	Docking	J/N	J=Ja, N=Nein	
LF-Ranking	Ranking	Lieferanten	0 - 9		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-ArtNr	Artikel-Nr	Lieferanten	char (8)	LÖSCHEN ==> löscht den Artikel	Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-Zolltar	Zolltarif-Nr	Lieferanten	char (10)		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-Artbez1	Artikel-Bez-1	Lieferanten	char (38)		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-Artbez2	Artikel-Bez-2	Lieferanten	char (38)		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-EKPr1	EK-Preis 1	Lieferanten	num (5,2)		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-EKPr2	EK-Preis 2	Lieferanten	num (5,2)		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-EKPr3	EK-Preis bezug	Lieferanten	L/K/		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-Fracht	Fracht	Lieferanten	num (5,2)		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-MinMen	Mindest-Bestellmenge	Lieferanten	num (7,2)		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-VerpTyp	Verpackungstyp	Lieferanten	0 - 9999		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-VPEStck	VPE Stück/Großpack	Lieferanten	0 - 999		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-VPEPal	VPE pro Palette	Lieferanten	0 - 999		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-PalTyp	Palettentyp	Lieferanten	E/I/	E=Europalette, I=Industriepalette	Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-PalJN	Paletten zwingend	Lieferanten	J/N/		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-LiefLK	Lieferung in	Lieferanten	L/K		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-SpzGew	Spezif. Gewicht	Lieferanten	num (2,5)		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
LF-AbholLg	Abholager (Std.)	Lieferanten	0 - 999		Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein!
Shelflife	Shelflife	Diverses	0 - 9999		
ADRKZ	ADR-Kennz.	Diverses	char (1)		
ADRPoint	ADR-Punkte	Diverses	0 - 99		
ADRFAktor	ADR-Faktor	Diverses	0 - 99		
ADR-LK	LIX	Diverses	char (1)		
TBS	TBS	Diverses	char (2)		
FreiKZ1	Freie KZ 1	Diverses	char (1)		
FreiKZ2	Freie KZ 2	Diverses	char (1)		
JahrAbsMen	Jahresabsatzmenge	Diverses	num (11,2)		
CO2K-Berec	CO2-Emission berechnen	Diverses	J/N		
CO2K-Heizw	CO2-Heizwert	Diverses	num (11,5)		
CO2K-Emiss	CO2-Emissionsfaktor	Diverses	num (11,5)		
SpzGew	Spezifisches Gewicht	Diverses	num (2,5)		
LVSverwalt	LVS-verwaltet	LVS	J/N		
STPverwalt	Stellplatz-verwaltet	LVS	J/N		
VerpTyp	Verpackungstyp	LVS	0 - 9999		
VPEStck	VPE Stück/Großpack	Bestandsführung/LVS	0 - 9999		
ABC	ABC-Einteilung	LVS	A/B/C/		
Vorz.Stp1	Vorzugsstellplatz-1	LVS	9999-X-9999-9999-9999		ACHTUNG: DADURCH WERDEN ALLE ANDEREN VORZUGSSTELLPLÄTZE DIESES ARTIKELS GELÖSCHT!!!
Vorz.Stp2	Vorzugsstellplatz-2	LVS	9999-X-9999-9999-9999		
Vorz.Stp3	Vorzugsstellplatz-3	LVS	9999-X-9999-9999-9999		
Vorz.Stp4	Vorzugsstellplatz-4	LVS	9999-X-9999-9999-9999		
Vorz.Stp5	Vorzugsstellplatz-5	LVS	9999-X-9999-9999-9999		
Vorz.Zwing	Vorzugsstellplätze zwingend	LVS	J/N		
Ex-Ware	Ex-Ware	LVS	J/N		
frostfWare	frostfreie Ware	LVS	J/N		
ZollLgWare	Zoll-Lager-Ware	LVS	J/N		
FachSoRein	Im Fach sortenrein	LVS	J/N		
geeignetcf	geeignet für	LVS	B/R/	B=Block, R=Regal	
PalTyp	Palettentyp	LVS	E/I/	E=Europalette, I=Industriepalette	
EXX-BetrNr	Exxon-Mobile-Betriebs-Nr	LVS	char (10)		
EXX-ArtNr	Exxon-Mobile-Artikel-Nr	LVS	char (10)		
Tanktyp	Tanktyp	LVS	0 - 9999		
Tankart	Tankart	LVS	M/I/	M=mobil, I=immobil	
Vorz.Tank1	Vorzugstank-1	LVS	0 - 999999999		
Vorz.Tank2	Vorzugstank-2	LVS	0 - 999999999		
Vorz.Tank3	Vorzugstank-3	LVS	0 - 999999999		
Vorz.Tank4	Vorzugstank-4	LVS	0 - 999999999		
Vorz.Tank5	Vorzugstank-5	LVS	0 - 999999999		
Vorz.Zwing	Vorzugstanks zwingend	LVS	J/N		